

プロダクトキー置換手順 <Windows Server 2025>

本書では Windows Server 2025 ゲスト OS のプロダクトキー置換と、ライセンス認証の手順について説明します。

- 自動ライセンス認証（AVMA: Automatic Virtual Machine Activation）機能を使う場合：
 - 「1 自動ライセンス認証を実施する場合」を参照します。
- 自動ライセンス認証の機能を使わない場合：
 - インターネットに接続している場合：
 - 「2 インターネットではライセンス認証を実施する場合」を参照します。
 - インターネットに接続していない場合：
 - インターネットに接続可能な環境（PC やスマートフォンなど）を使って、ライセンス認証を行います。詳細は、次の Web サイトを参照してください。
<https://www.support.nec.co.jp/>
（「NEC サポートポータル内検索」より、「3150117391」の ID で検索）

1 自動ライセンス認証を実施する場合


Windows Server 2025 ゲスト OS で自動ライセンス認証を利用するには、次の条件をすべて満たした環境で実施できます。

「バックアップメディアに含まれるプロダクトキー」から「自動ライセンス認証用のプロダクトキー」に置換すると、ゲスト OS はネットワーク接続がなくても、ライセンス認証済みになります。

- ホスト OS : Windows Server 2025 Datacenter (ライセンス認証済み)
- ゲスト OS : 次のいずれかの OS
 - Windows Server 2025 Standard
 - Windows Server 2025 Datacenter
 - Windows Server 2025 Essentials

次の手順に従って、ゲスト OS のプロダクトキーの置換を行い、ライセンス認証を実施してください。

- 1) ライセンス認証を行うゲスト OS を起動します。
- 2) 画面下の検索ボックスに「cmd」と入力し、[管理者として実行] を選択して起動します。



- 3) 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:\Users¥administrator>slmgr -ipk <インストールしたエディションの自動ライセンス認証用プロダクトキー>
```

自動ライセンス認証用のプロダクトキーについては、次のサイトを参照してください。

『Windows Server での仮想マシンの自動ライセンス認証』

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/get-started/automatic-vm-activation>




自動ライセンス認証を実施するときに、ホスト OS 及びゲスト OS をインターネットに接続する必要はありません。

- 4) 画面下の検索ボックスに、「slui」と入力し、[管理者として実行] を選択します。



- 5) 「ライセンス認証の状態」が [アクティブ] となっていることを確認します。




以上でプロダクトキーの置換は完了です。

2 インターネットでライセンス認証を実施する場合

自動ライセンス認証のシステム要件を満たしておらず、インターネットに接続している環境でライセンス認証を行う場合は、次の手順に従ってゲスト OS のプロダクトキーの置換を行い、ライセンス認証を実施してください。

- 1) プロダクトキーの置換と、ライセンス認証を行うゲスト OS を起動します。
- 2) 画面下の検索ボックスに、「slui」と入力し、[管理者として実行] を選択します。
- 3) 「プロダクトキーを変更する」 の [変更] をクリックします。







インターネット接続環境ではないときは、[接続できません] と表示されます。
インターネットに接続可能な環境（PC やスマートフォンなど）を使って、ライセンス認証を実施してください。詳細は、次の Web サイトを参照してください。

<https://www.support.nec.co.jp/>


（「NEC サポートポータル内検索」より、「3150117391」の ID で検索）




- 4) 適切なプロダクトキーを入力し、[次へ] をクリックします。



- 5) [ライセンス認証]をクリックし、ライセンス認証を実施します。



- 6) ライセンス認証の完了後、「ライセンス認証の状態」が [アクティブ] になっていることを確認します。






インターネットに接続した環境で、コマンドプロンプトからプロダクトキーの置換とライセンス認証を実施するときは、次の手順に従って実施してください。

- 1) 管理者権限のコマンドプロンプトで次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ipk <COA ラベルのプロダクトキー>
```


成功すると、次のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。



- 2) 次のコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

```
C:¥Users¥administrator>slmgr -ato
```

成功すると、次のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。



以上で完了です。